5. Différents périphériques inconnus apparaissent dans le Gestionnaire de périphériques


Essayez de détecter et d'installer les pilotes de ce périphérique via l'assistant de mise à jour des pilotes si le problème est relatif aux pilotes du périphérique.

Le problème peut également être lié aux autorisations sur les clés de registre qui stockent les informations de configuration des périphériques.

- Cliquez sur Démarrer et saisissez : regedit.
- → Ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Enum.
- Effectuez un clic droit sur la clé Enum et sélectionnez Autorisations.

Les autorisations pour le groupe Système doivent être les suivantes : Lecture et Contrôle total.

L'autorisation pour le groupe Tout le monde doit être la suivante : Lecture.



Si besoin est, procédez aux modifications nécessaires.

Éventuellement, et si cela ne suffit pas après un redémarrage, les autorisations pour le groupe Administrateur doivent être les mêmes que celles du groupe Système.

- Cliquez sur le bouton Paramètres avancés.
- Cochez la case Remplacer les entrées d'autorisations de tous les objets enfants....
- Validez pour le reste.

6. Problème de détection des périphériques USB